




更新授權 (Renew License)

年租版的客戶，若在 License Server 未變更的情況下，可以依照下列方式建立新的授權檔案。

- 請到 <http://www.minitab.com/en-us/support/Licensing/>，先點擊 **Manage multi-user licenses** 下方的「**Manage licenses**」



登入 Minitab 授權管理者的 E-mail address 按「**Next**」以及密碼，按「**Sign In**」。



- 如果您是第一次使用帳號或忘記密碼，請參考 Minitab 授權管理者密碼設定文件：

https://www.sfi-minitab.com.tw/uploads/download/27_1.pdf

2. 請依下列步驟更新建立您的授權檔案：

i. 登入後，您會看到下列畫面，點擊欲建立或更新產品右方的「**Manage**」

Orders for SFI

Expiration	Entitlement Id	Product	Available / Total Users	Entitlement Notes	Action
31 May 2018	aa93-b1F0-67a9-3b1a-5c51-lzj	Minitab 18	28 / 30	License Coordinator at purchase: ken@sciformosa.com.tw	Manage
31 May 2018	aa93-b1F0-67a9-3b1a-5c51-lzj	Companion	28 / 30	License Coordinator at purchase: ken@sciformosa.com.tw	Manage

ii. 進入新的網頁之後，網頁最下方會呈現該產品權限的詳細分配資訊：

License Files Created for this Order of Minitab 18

MAC Address	Users	Created By Created Date	License File Notes	Action
00:13:D4:AC:EF:A9	1	doris@sciformosa.com.tw 7 Apr 2014	SFI-129	View
70:54:D2:1F:FC:4F	1	ken@sciformosa.com.tw 2 Apr 2014	SFI-127	View

[Back](#)

CREATE LICENSE FILES

點擊「**Renew (Copy) Previous Files**」。

RENEW (COPY) PREVIOUS FILES

3. 從您過去的產品清單中選擇要更新的产品授權，點擊 **Renew**。

Renew License Files

Click **Renew** next to the order that contains the license files that you want to renew (copy). You will be able to specify which licenses to renew and to change the license file details.

Expiration	Entitlement Id	Product	Available / Total Users	Entitlement Notes	Renew License Files
30 Jun 2014	22da-b91c-1440-e991-1d4c-fb	Minitab 17	0 / 45	License Coordinator at purchase: en@sciformosa.com.tw	Renew

BACK

- i. 從您過去所建立的授權檔案中選擇要更新的主機 (依 MAC address 或是之前建立的註解判斷，亦可重填)。

SELECT ALL SHOW OPTION FOR REDUNDANT HOSTING ?

Row	Selected	MAC Address	Users	License File Notes (Up to 100 characters) ?
1	<input checked="" type="checkbox"/>	00123AA41AB2 (範例)	5	TP 決定要分配的個數

Available / Total Users: 6 / 10

[Add Row](#) [Update Count](#)

[Back](#) 選定後按下 Next [Next](#)

- ii. 上述步驟結束後，系統會請您確認資訊是否有誤，如果發現任何錯誤資料，請點擊 **Back** 修正您的資訊。

License File Details

MAC Address	Users	Notes
00123AA41AB2	5	TP
Total new users:	5	

Files to be created: 1

CAUTION: Before you click Finalize, make sure the license information is correct. After you click Finalize, you cannot change the license information.

[Back](#)

FINALIZE

確認無誤之後，請點擊「**Finalize**」建立您的授權檔案。

請注意，一旦您點擊「**Finalize**」，您的授權檔就已經被建制成功，並且不能再修改。

iii. 如下方頁面您會看到所建立的授權檔資訊和 2 種存取授權檔的方式，我們建議使用

Method 1。

Order & License File Details

Expiration	Entitlement ID	Product	Users	MAC Address ⓘ
31 May 2018	aa93-b1F0-67a9-3b1a-5c51-lzj	Minitab 18	28 / 30	16:DE:28:D6:86:10

License File

ⓘ **Notes:**
(Up to 100 characters)

[Save Notes](#)

NOTES LAST MODIFIED BY: doris@sciformosa.com.tw, 31 May 2017

Method 1: **Save the license file to the desktop (recommended)**

Save *minitab.lic* directly to the desktop of the computer that will host the license. The license file is automatically copied to the appropriate location on the computer when you install the Minitab License Manager.

Note: If you have already installed Minitab License Manager, do one of the following:

- On Windows, save *minitab.lic* to C:\Program Files\Minitab\License Manager and restart the Minitab License Manager service.
- On Mac, save *minitab.lic* to the desktop and reinstall the Minitab License Manager.

Save

- a) 點擊「**Save**」，將檔案存放在您容易存取的地方，如：電腦桌面。
- b) 將檔案命名為 *minitab.lic* (LIC 檔)，儲存授權檔案。

iv. 儲存授權檔案之後，點擊頁面下方的「**Done**」即完成授權檔案建立。

重啟 Minitab License Manager

1. 將更新完成的「**minitab.lic**」放到 License Manager 資料夾下 (預設路徑為C:\Program Files\Minitab\License Manager，請留意以往授權設置，建議可將舊授權檔作備份)。
2. 點選 **開始 > 控制台 > 系統及安全性 > 系統管理工具 > 服務**。於清單中，找尋「Minitab License Manager」，點擊右鍵選「**重新啟動**」便完成 License Server 授權更新。